

I. Konfigurace na mobilním telefonu

Konfigurace Android

- Otevřeme nastavení
- Vybereme **ÚČTY**



Účty


Google, mBank CZ, Telegram

- Klikneme na **+ Přidat účet**



Přidat účet

- Klikneme na [Exchange](#)



- Zadáme **E-MAIL** a **HESLO**. Pokud klikneme na **Další** tak je hotovo a připraveno k použití.

13:04

Zadejte svou e-mailovou adresu

E-mail
ukazka@svetit.cz

Nastavit ručně

Další

13:05

ukazka@svetit.cz

Zadejte heslo
.....

Nastavit pomocí certifikátu

Další


13:05

Účet je připraven k použití!

Hotovo

Pokud se systém dotáže na ruční konfiguraci nebo pokud by inicializace neproběhla automaticky,
je možné také [Nastavit Ručně](#)

- V **Doména \ Uživatelské jméno** zadáme údaj, který vám byl zaslán e-mailem jako uživatelské jméno



13:10

E

Nastavení e-mailu

ÚDAJE ÚČTU

E-mail
ukazka@svetit.cz

Heslo
.....






Certifikát klienta
Žádný **VYBRAT**

NASTAVENÍ SERVERU

Doména \ Uživatelské jméno
svetit\ukazka

Další

- V [Nastavení serveru](#) se [Server](#), [Port](#) a [Typ zabezpečení](#) nastaví viz. obr.

13:10     


Certifikát klienta
Žádný [VYBRAT](#)

NASTAVENÍ SERVERU

Doména \ Uživatelské jméno
svetit\ukazka

Server
exmail.svetit.cz

Port
443

Typ zabezpečení
SSL/TLS 


ID mobilního zařízení: androidc1418555296

[Další](#)

Po potvrzení posledního kroku je váš e-mail nastaven

II. Připojení přes webové rozhraní


- Do prohlížeče zadáme exchange-svetit.eu



Outlook

Doména\uživatelské jméno:
svetit\ukazka

Heslo:

 přihlásit

- Vyplní se údaje, které vám byly zaslány e-mailem. Dáte [Přihlásit](#) a je hotovo